

# 如何 啟動從「統一登入系統」 登入「網上校管系統」的 設定

[S-SEC01-01] 系統保安 > 設定 > 系統設定

一般設定	
容許錯誤登入最高次數 [下限: 3, 上限: 5, 預設值: 5]	5
自動重啟已鎖用戶時限 [下限: 12 分鐘, 上限: 120 分鐘, 預設值: 60 分鐘]	12 分鐘
在虛擬私人網絡內自動登出時限 [下限: 5 分鐘, 上限: 120 分鐘, 預設值: 15 分鐘]	120 分鐘
在虛擬私人網絡外自動登出時限 [下限: 5 分鐘, 上限: 60 分鐘, 預設值: 5 分鐘]	60 分鐘
密碼到期時限 [下限: 30 日, 上限: 365 日, 預設值: 100 日]	365 日
曾用密碼紀錄之數目 ([下限: 1, 上限: 5, 預設值: 1])	1
容許多人同時登入同一戶口 [預設: 不容許]	<input checked="" type="checkbox"/>
啟動容許從互聯網登入 [預設: 不容許]	<input checked="" type="checkbox"/>
啟動容許從學校網絡登入 [預設: 不容許]	<input checked="" type="checkbox"/>
啟動容許已到期密碼登入 [預設: 不容許]	<input checked="" type="checkbox"/>
啟動容許從統一登入系統登入 [預設: 不容許]	<input checked="" type="checkbox"/>



01

學校須於「網上校管系統」的「系統保安 > 設定 > 系統設定」的「一般設定」中，選擇「啟動容許從統一登入系統登入」的選項。

## 統一登入系統 (CLO)

02

學校需要以校長或學校行政主戶 (MSA, Master School Administrator) 的戶口進入「統一登入系統」內的「**更改WebSAMS相關設定**」的版面






# 如何啟動從「統一登入系統」登入「網上校管系統」的設定




## 統一登入系統 (CLO)

04

最後，請所有學校用戶使用「統一登入系統」登入一次「網上校管系統」。



## 統一登入系統 (CLO)



[S-SEC16-01] 登入 > 確認用戶名稱及密碼。

由於你的「統一登入系統」帳戶還沒有與任何「網上校管系統」帳戶登記作為登入口，你必須輸入「網上校管系統」用戶名稱及密碼登記。


用戶名稱	<input type="text"/>
密碼	<input type="password"/>



05

如用戶是首次以此方式登入，過程中用戶須輸入一次「網上校管系統」原有的用戶名稱及密碼，以進行一次性連結。

## 統一登入系統 (CLO)



網上校管系統 > 統一登入系統  
經統一登入系統登入已停用





06

如未完成步驟1(在「系統保安 > 設定 > 系統設定」的「一般設定」，選擇「**啟動容許從統一登入系統登入**」的選項)，網上校管系統就未能以「統一登入系統」登入。

# 如何啟動從「統一登入系統」登入「網上校管系統」的設定

## 統一登入系統 (CLO)



07

如步驟5能夠順利完成，用戶下一次使用時，就能以「統一登入系統」直接登入網上校管系統。